


4.3 ダウンロード

ダウンロード

ボタンをクリックすると、「ダウンロードマネージャ」ダイアログが表示されます。LaserCut がインストールされた制御用パソコンとレーザー加工機が USB ケーブル接続されていない場合、エラーダイアログが表示されますが、エラーダイアログの「OK」ボタンをクリックすると、「ダウンロードマネージャ」ダイアログは表示されます。




4.3.1 設定のダウンロード

LaserCut で設定したマシン設定のデータをレーザー加工機(コントローラ)へダウンロードします。

データのダウンロードを行うには、レーザー加工機と LaserCut がインストールされた制御用パソコンが USB ケーブルで接続され適切に通信ができていて、レーザー加工機の電源が ON になっていて、停止していること、Z 軸操作モードになっていないことが必要です。

※ 停止している状態とは、加工の一時停止中は含まれません。

レーザー加工機の操作パネルの  ボタンを押して一時停止している状態では、データのダウンロードは行えません。

USB ケーブルが接続されているにもかかわらず、設定のダウンロードができない場合は、一度 USB ケーブルを抜き差しして下さい。それでもうまくいかない場合は、LaserCut とレーザー加工機本体の再起動を行って下さい。

設定のダウンロードは、正常終了すると、レーザー加工機本体からビープ音が鳴ります。

※ 設定のダウンロードによりマシン設定をダウンロードすると、マシン設定の内容によっては、レーザー加工機が意図しない動作になる可能性があります。マシン設定の内容を習熟の上、ダウンロードを行って下さい。